Включить SHR в DSM 6.2



SHR удален из DSM 6. Если вы хотите вернуть SHR, вы можете сделать это, отредактировав файл synoinfo.conf.

Отредактируйте файл:

```
sudo vi /etc.defaults/synoinfo.conf
```

включаем SSH
Панель управления → Терминал и SNMP → Включить службу SSH → Применить



Запускаем программу PuTTy
Вводим IP адрес нашего NAS и порт, указанный нами в закладке «Терминал и SNMP» → клавиша «Соединиться»



Вводим наш логин от NAS → пароль от нашего NAS →



клавиша «ENTER»




```
sudo -i
```



клавиша «ENTER» → свой пароль → клавиша «ENTER»



vi /etc.defaults/synoinfo.conf



i



Добавляем support_syno_hybrid_raid = «yes» над строкою supportphoto=«yes»



Прокомментируйте следующую строку (поставьте перед строкой #):
supportraidgroup = «yes»



esc

:wq!

клавиша «ENTER» → Перезагрузите дисковую станцию и снова наслаждайтесь SHR. → Основное меню → Диспетчер хранения → Раздел → Создать



Быстро → Далее

тип Raid → SHR → Далее


Диспетчер хранения
Создать
Обзор
Раздел
Пул ресурсов хранения
HDD/SSD
Hot Spare
Кэш SSD
Мастер создания разделов
Настройка свойства пула ресурсов хранения
Описание пула ресурсов хранения (дополнительно):
Тип RAID:
SHR
Минимальное число дисков в массиве RAID:
1 (Система SHR, созданная на базе одного диска, потеряет работоспособность при отказе диска.)
Описание SHR:
Этот тип RAID рекомендуется для начинающих пользователей. Выбрав этот тип, вы сможете объединять диски разных размеров для оптимизации размера тома и обеспечения избыточности данных.
Назад
Далее
Отмена

Далее


Диспетчер хранения
Создать
Обзор
Раздел
Пул ресурсов хранения
HDD/SSD
Hot Spare
Кэш SSD
Мастер создания разделов
Выбрать диски
Номер
Модель
Тип дис...
Же...
Размер ди...
Диск 1
WD10EZEX-75WN4A0
HDD
Нет
931.51 ГБ
Диск 2
WD10EZEX-75WN4A0
HDD
Нет
931.51 ГБ
Диск 5
WD20PURX-64P6ZY0
HDD
Нет
1.82 ТБ
Диск 6
ST2000DM006-2DM1...
HDD
Нет
1.82 ТБ
Назад
Далее
Отмена

OK



Btrfs → Далее



Применить


Диспетчер хранения
Создать
Обзор
Раздел
Пул ресурсов хранения
HDD/SSD
Hot Spare
Кэш SSD
Мастер создания разделов
Подтвердить настройки
Мастер применит следующие настройки. Процесс займет несколько секунд.
Элемент
Значение
Использование
Раздел
Тип RAID
Synology Hybrid RAID (SHR) (С защитой данных для отказоустойчивости ...
Выбранный диск
Диск 1, Диск 2, Диск 5, Диск 6
Файловая система
Btrfs
Общая емкость
Примерно 3.63 ТБ
Назад
Применить
Отмена
Диспетчер хранения
Создать
Удалить
Действие
Отмена
Раздел 1 - Создание
51.50 МБ / 3.48 ТБ
Тип RAID
Synology Hybrid RAID (SHR) (С защитой данных для отказоустойчивости одного диска)
Пул ресурсов хранения
Пул ресурсов хранения 1
Файловая система
Btrfs
Статус
Создание (Создание файловой системы)
Общая емкость
3.48 ТБ
Использованная емкость
51.50 МБ
Доступная емкость
3.48 ТБ



From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:nas:shr

Last update: **2025/02/01 09:49**